

Dúvida | Quais Requisitos Mínimos Instalação Frente Loja Windows?

Sistema	Última Atualização	Autor	Técnico
Frente de Loja Windows	11/07/2018	Wellington Felix	Lucas Dias

Dúvida:

Quais são os requisitos mínimos para a instalação do sistema Frente de Loja ou Supervisor no **Windows 10 - 64 Bits**?

Sumário:

- 1 - Requisitos
- 2 - Recomendações e Observações
- 3 - UAC
 - 3.1 - Desativando o UAC

Solução:

Observação:

- Este documento tem como objetivo apontar os requisitos mínimos para que o sistema Frente de Loja ou Supervisor funcionem de forma adequada no sistema operacional **Windows 10 - 64 Bits**.

1 - Requisitos

1 - A versão do Windows 10 - 64 Bits deve ser a versão Profissional .
2 - Deve-se desativar qualquer antivírus ou firewall que a máquina tenha instalada no sistema operacional.
3 - A instalação do Frente de Loja ou Supervisor deve ser executada com o usuário Administrador do sistema operacional.
4 - Deve-se desativar as notificações UAC (Controle de Conta de Usuário). Caso tenha dúvidas na desativação, leia o tópico 3.1 - Desativando o UAC nesse documento.
5 - Deve-se instalar o ODBC Driver , vá ao driver clicando no link ao lado psqlodbc_10_03_0000-x86 , ou encontre o driver no site do PostgreSQL , https://www.postgresql.org/ftp/odbc/versions/msi/ .
6 - Ao executar a instalação do sistema Frente de Loja ou Supervisor, deve-se instalar o Java .
7 - Após a instalação, a máquina deve ser reiniciada.

2 - Recomendações e Observações

1 - É extremamente recomendável criar um ponto de restauração antes de executar a instalação.
2 - Sempre reinicie a máquina quando o instalador solicitar.
3 - O ODBC Driver deve ser a versão psqlodbc_10_03_0000-x86 ou superior.
4 - A versão do ODBC Driver deve ser sempre a x86 (Windows 32 Bits), mesmo que o sistema operacional instalado seja o Windows 64 Bits , isso se deve, pois, a linguagem de programação que os sistemas Frente Avanço e Supervisor foram desenvolvidos, não suportam drivers 64 Bits.

3 - UAC

O **UAC**, ou *User Account Control*, é um recurso do sistema **Windows** que aumenta a segurança do computador, pois restringe o acesso de elementos que podem abrir brechas a segurança da máquina.

Assim, toda vez que um programa pede permissão para acessar dados do computador ou a internet, o usuário é notificado para que o acesso seja liberado ou negado. No entanto, essas notificações dificultam muito a navegação, uma vez que interrompem a tarefa que está sendo realizada.

3.1 - Desativando o UAC

Para desativar o **UAC** deve-se seguir os seguintes passos:

Passo 1:	Acesse o menu iniciar ou abra o painel de controle.
Passo 2:	No menu iniciar, digite UAC no campo de busca. Caso acesse pelo painel de controle, procure pela opção de Contas de Usuário.
Passo 3:	No Windows 10, não é necessário desativar completamente o UAC , é possível diminuir o seu controle. Para isso, arraste a barra para o nível de controle mínimo ou, caso queira, desative completamente o UAC .